# Introduction to ArcGIS




ArcMap10,1

데이터 편집, 분석, 가시화, 저장 등 제공




ArcCatalog10.1

데이터 생성, 관리, 툴, 뷰 등 제공



Part 1: ArcGIS 인터페이스 1. ArcMap 실행


우선, ArcMap icon 을 찾아 클릭, ArcMap 을 실행한다. 그 결과 다음과 같은 창이 뜬다. 이전에 작업했던 지도를 불러오거나 새로이 지도를 생성할 수 있다. blank Map> ok을 눌러 새로운 지도를 생성한 다.




Introduction to ArcGIS

#### 2. 데이터 불러오기

눌러 데이터를 연결시켜준다.



- ▶ 화면 좌측 Table of Contents 에서 작업 중인 공간데이터를 확인할 수 있다.
- ▶ Add data <mark>•</mark> 버튼을 눌러 데이터(속성파일, shp 파일)를 추가할 수 있다. - Add data를 통해 파일을 불러오기 위해서는 데이터가 위치한 폴더와 ArcMap 이 연결되어 있어야 한다. 따라서 Add data > connect To Folder를




- ▶ File> Open 을 통해서도 데이터를 불러 올 수 있다. 그러나 Open 과 Add data 는 불러올 수 있는 데이터가 다르다.
- ▶ Add data 는 shp 파일, 엑셀(xls)파일, 레이어(lyr)파일을 불러 올 수 있는 반면 Open을 통해서는 mxd 파일을 불러 올 수 있다.


#### 3. view

ArcMap 에서 공간 데이터를 줌인, 줌 아웃하여 지도를 확대. 축소할 수 있다.

- ▶ Data view: 데이터. 지도를 편집할 수 있는 view 창이며
- ▶ Layout view: Export Map, graphic, 사진삽입 및 지도 제목, 범례, 축척 표
- 기 등이 가능한 창이다. 레이아웃 뷰를 통해 출력되는 결과물을 볼 수 있다.



insert 의 제목 삽입, 외곽선, 범례, 방위, 축척은 레이아웃 뷰를 통해서만 활성화된다.





우리가 레이아웃 뷰를 통해 보는 것은 출력 시 보여지는 지도이다.

또한 지도를 그림 파일로 저장하기 위해 Export map을 누르면 PDF, PNG, GIF 등의 파일형식으로 저장 가능하다.


### 4. 자료의 심볼 변경하기

- ① TOC(Table of contents)창에 존재하는 shp 파일명 더블 클릭> symbology >symbol 더블클릭 하거나
- ② TOC 의 공간 사상을 더블클릭






#### 5. 자료 속성정보 확인하기



▶ 속성 정보를 알고 싶은 데이터 마우스 우클릭 >Open Attribute Table

#### 6. 속성 정보를 이용한 주제도 작성


TOC 창에서 주제도 작성하고자 하는 데이터 우클릭 ▶ Properties ▶ symbology 를 통해 속성정보를 지도상에 연속적, 불연속적으로 나타낼 수 있다.



# 7.파일 저장하기

작성한 내용을 저장 하려고 할 때 ArcMap 윈도우 창의 **File > Save** 를 누르면 작업한 내용이 mxd 파일로 저장된다.

(※ Mxd 파일은 경로를 지정해 주는 것으로 원본 데이터들의 위치가 변할 경우 파일이 완전히 열리지 않으며 다시 경로를 지정해 주어야 하는 문제가 발생한다.)




save: 파일저장

save as: 다른 이름으로 파일저장

## Part 2: GeoDatabases

일반적으로 Arc GIS의 geodatabase는 지리적 공간 데이터(벡터 데이터, 레스터 데이터, 테이블 데이터 등)의 집합이다.



새로이 생성 될 데이터 저장 경로를 설정한 후 폴더 마우스 우클릭 ▶ new 을 통해 폴더 및 file geodatabase, 레이어, shp 등 다양한 데이터를 생성할 수 있다.

수고하셨습니다.